

Οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής "FillUp"

Η εγκατάσταση του προγράμματος FillUp ξεφεύγει από τον συνηθισμένο τρόπο των υπολοίπων προγραμμάτων μας και αυτό γιατί είναι κατασκευασμένο με την τεχνολογία .NET 2 της Microsoft. Αυτό προϋποθέτει ότι στο μηχάνημα που θα λειτουργεί το πρόγραμμα χρειάζεται να είναι εγκατεστημένο το Microsoft .NET Framework 2.0. Χωρίς το Framework η εφαρμογή FillUp είναι αδύνατον να εκτελεστεί.

Το Framework συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο της εγκατάστασης με το όνομα dotnetfx. Αφού έχουμε τοποθετήσει το cd εγκατάστασης, τρέχουμε το dotnetfx.

Στην συνέχεια τρέχουμε το fillupconfig και μετά το fillup.

- Πατήστε **"Επόμενο"** και στην οθόνη σας τώρα θα δείτε την Τοποθεσία εγκατάστασης.
- Εξ' ορισμού είναι προεπιλεγμένος ο φάκελος C:\Program Files\FillUp, αλλά σε περίπτωση δικτύου θα πρέπει να επιλέξετε κάποιο διαφορετικό δίσκο ανάλογο με την εγκατάσταση του δικτύου σας. Συνιστάται ο δίσκος στον οποίο υπάρχει ήδη μια άλλη εφαρμογή μας.
- Στη συνέχεια πιάστε **"Επόμενο"** και η εγκατάσταση σας ενημερώνει ότι είναι έτοιμη για να ξεκινήσει.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον φάκελο προορισμού πιάστε **"Προηγούμενο"**.
- Πατώντας **"Επόμενο"** η διαδικασία ξεκινά πάλι.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην επιφάνεια εργασίας θα έχει δημιουργηθεί η συντόμευση του προγράμματος. Πατώντας διπλό αριστερό κλικ στο εικονίδιο **"FillUp Prosvasis"** μπαίνετε στην εφαρμογή.

Σε περίπτωση που θα εγκαταστήσετε το πρόγραμμα σε δικτυακό δίσκο θα πρέπει σε κάθε τερματικό που θα εκτελεί το πρόγραμμα FillUp να γίνει η εκτέλεση του αρχείου FillUpConfig καθώς και του dotnetfx.

Απαραίτητος εξοπλισμός

Επεξεργαστής Pentium 1.5

Μνήμη (RAM) 256MB

Σκληρός δίσκος με ελεύθερο χώρο 200 MB

Windows – 98 – ME – Windows NT – Windows 2000 – Windows 2003 – Windows XP
(32bit-64bit)

Modem

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της **PROSVASIS AEBE** στο τηλέφωνο **210-3322700**.

PROSVASIS AEBE

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης